



Support Tel.: +49 (0)2941 14123

E-Mail: info@aidex.de

Datenimport aus Hersteller-Schließplan

(Umbau nicht erforderlich bei der Muster-Tabelle von der Aidex Downloadseite)

1.) Tabellenblatt in eine neue Datei kopieren

- Öffnen Sie den Schließplan in Excel.
- Markieren Sie den gesamten Schließplan, indem Sie oben links zwischen A und 1 klicken.
- Kopieren Sie das gesamte markierte Arbeitsblatt in die Zwischenablage.
- Gehen Sie auf: Datei > Neu > Leere Arbeitsmappe.
- Fügen Sie die kopierte Tabelle in die leere Seite ein.
- Markieren Sie wieder das gesamte Arbeitsblatt.
- Entfernen Sie verbundene Zellen (durch Gesamt-Markierung werden alle aufgelöst).
- Die neue Mappe speichern: Datei > Speichern unter ... z.B. „Import“ o.ä.
- Die Original-Tabelle bleibt unverändert und kann geschlossen werden.

2.) Spaltentitel umbenennen in der Türen-Liste (linke Seite)

Die Reihenfolge der Spalten spielt keine Rolle, aber die Spalten-Titel müssen angepasst werden, damit der Key-Organizer die Spalten erkennt. Alle Überschriften müssen in einer Zeile stehen. Die Spalte "Pos." ist traditionell eine Pflicht-Spalte, darf aber leer sein.

Die Spalte "Tür" ist eine Pflicht-Spalte.

Stockwerke und Gebäudenamen (Bauteile) sind oftmals als Zwischenüberschriften in der Türen-Spalte enthalten. Es muss dann eine neue Spalte "Stockwerk" und ggf. "Gebäude" eingefügt werden, und Stockwerk/Gebäude für jede Zeile eingegeben/kopiert werden. In der Türen-Spalten müssen die **Zwischenüberschriften entfernt** werden, weil diese Angaben keine Türen sind.

Die Spalte "Schließung" ist wichtig, weil daraus der Zylinder und der passende Einzelschlüssel abgeleitet werden. Selten: separate Spalten "Schlüssel" und "Zylinder" ersetzen "Schließung".

Pos.	Position der Tür im Schließplan des Herstellers
Tür	Bezeichnung der Tür
Raum	Bezeichnung des Raums
Tür-/Raumbezeichnung	Türbezeichnung = Raumbezeichnung
Gebäude	Gebäudename, wie im Key-Organizer angelegt
Stockwerk	Stockwerk des Raums, z.B.: 2. OG
Schließung	Schließnummer des Zylinders / Einzelschlüssels
Schlüssel	selten: Name des Einzelschlüssels (oft wie Schließung)
Zylinder	selten: Zylinder-Nr. (oftmals wie Schließung)
Zylindertyp	Typ/Kennzeichnung laut Hersteller
Länge A	Länge des Schließzylinders
Länge B	Länge des Schließzylinders
Färbung	Oberfläche/Farbe des Zylinders
ZYA	Zylinder-Anzahl
SLA	Schlüssel-Anzahl

3.) Zeilentitel umbenennen bei den Gruppenschlüsseln (rechte Seite)

Mögliche Zeilen:

Gruppenschlüssel	Bezeichnungen der Gruppenschlüssel
Anzahl	Schlüssel-Anzahl
Typ	Schlüssel-Typ, z.B. GS, HGS
Gruppe	Bezeichnungen der Schließgruppen

4.) Schließplan in den Key-Organizer einlesen

- In den Key-Organizer einloggen,
- Schließanlage anlegen/benennen unter: Bearbeiten > Schließanlagen.
- Gebäude anlegen auf "Gebäude"-Karteikarte.
- In eine Test-Datenbank wechseln: Datei > Sandkasten.
- Zum Import-Fenster: Datei > Importieren > Excel-Schließplan importieren.
- Im Import-Fenster auf „Tabelle laden“ klicken und die Excel-Datei auswählen.
- Achten Sie darauf, dass alle relevanten Spalten/Zeilen farblich unterlegt angezeigt werden. Mit der Maus wird pro Spalte als Hinweis angezeigt, was erkannt wurde. Bei fehlender Erkennung, bitte in Excel bearbeiten, dann im Key-Organizer nochmal laden.
- Button „Fortsetzen“ klicken.
- Eine im Programm unbenutzte Schließanlage auswählen (Standard: Anlage1).
- Falls keine Gebäude-Spalte vorhanden ist, ein Gebäude auswählen.
- Button „Import ausführen“ klicken.

Prüfen Sie anschließend auf der Schlüssel-Karteikarte und der Türen-Karteikarte das Ergebnis des Imports.

Sie verlassen den Sandkasten-Modus, indem Sie nochmal im Hauptmenü auf: Datei > Sandkasten klicken. Die Test-Datenbank wird dann wieder gelöscht.

Wenn das Ergebnis im Sandkasten zufriedenstellend war, müssen Sie den Import letztlich im normalen Modus wiederholen.